

Interni prenosi v Trgovini na drobno


Modul trgovina na drobno omogoča tri vrste internih prenosov:


- interne prenose med poslovalnicami,
- interne prenose iz veleprodaje v maloprodajo in
- interne prenose iz maloprodaje v veleprodajo.


Vsi interni prenosi z računovodskega vidika predstavljajo dva dokumenta, kjer je prvi dokument zmanjšanje zaloge na prvi enoti in drugi dokument povečanje zaloge na drugi enoti.

Nastavitve


Do nastavitve vseh treh internih prenosov dostopamo v nastavitvah poslovalnice (v modulu **Trgovina na drobno** / **Šifranti** ali **ALT+F** / **Poslovalnice** ali **ALT+P**).



Odpre se nam seznam naših poslovalnic. Izberemo poslovalnico, v kateri bomo opravljali prenose, ter odpremo popraviljanje poslovalnice z gumbom .




Odpre se nam okno Poslovalnice. Do nastavitve prenosov pa dostopamo preko gumba **Interni prenos** ali **ALT+I**.



Odpre se nam okno razdeljeno na tri dele. Prvi del je za Prenos med poslovalnicami, drugi je za prenos Iz veleprodaje, tretji je za prenos V veleprodajo. Vsi trije deli so vsak posebej opisani v nadaljevanju.


Nastavitve za interni prenos med poslovalnicami


Za prenose med poslovalnicami je potrebno nastaviti samo zgornji del nastavitvev. Kako pridemo do teh nastavitvev je prikazano na začetku teh navodil pod naslovom Nastavitve.



- v zgornje okno vpišemo ime strežnika, ime skupne baze in ime TDR baze. Prva dva podatka dobimo v spodnjem delu okna programa iCenter:

marjan	006	Podjetje - Trgovina na debelo in drobno	6.27.000	WS-L210\SAOP..saopdemo_db01_sf
--------	-----	-----------------------------------------	----------	--------------------------------



Tukaj razberemo, da je ime strežnik *WS-L210\SAOP* (pred pikami), ime baze pa je *saopdemo_db01_sf* (za pikami). Tretji podatek, ime tdr baze pa dobimo, če gremo v iCentru na zavihek Administracija / Uporabniki in računalniki / Nazivi in licence, izberemo gumb **Licence** ali **ALT+L** ter na seznamu licenc označimo šifro licence TDR, ter jo odpremo z gumbom . Odpre se nam okno, podatek imena TDR baze *saopdemo_db06_tdr* je zapisan v oknu Podatkovna baza:




Za odprje tega okna, potrebujem skrbniške pravice v programu. To okno zapremo z opusti in se vrnemo v nastavitve prenosa.

- Vrsta prometa moramo izbrati vrsto prometa, s katero naredimo interno izdajo. Več o tej vrsti prometa najdete v nadaljevanju pod naslovom Vrsta prometa za interno izdajo.
- Kljukica 'Zakleni izbor vrste prometa' pomeni, da pri prenosu ne moremo izbrati druge Vrste prometa
- V okno Stranka vpišemo naziv, ki bo na dokumentu za prenos (navadno je to ime vašega podjetja).
- Kljukica 'Zakleni izbor stranke' pomeni, da pri prenosu ne moremo izbrati druge stranke.
- Kljukica 'Prenos prodajnih cen' omogoči, da se prodajne cene prenesejo skupaj z artikli
- Če izberemo kljukico pri 'Prenos prodajnih cen', moramo na spustnem meniju izbirati katere cene se bodo prenašale. **Prodajne cene iz prejema** ali **Zadnje prodajne cene** poslovalnice, kamor blago vstopa.
- Kljukica 'Zakleni izbor prenosa' pomeni, da zgornjih nastavitvev ne moremo pri prenosu spreminjati.
- Kljukica 'Zakleni izbor datuma' pomeni, da ne moremo izbirati datuma prenosa.
- Kljukica 'Napolni veze internih prenosov' pomeni da nam na izdajnem dokumentu na vrsticah napolni veze in dokumenta kasneje ni več možno popravljati (priporočljivo).
- V prejem izberemo vrsto prometa za interni prevzem. Več o tej vrsti prometa najdete v nadaljevanju pod naslovom Vrsta prometa za prejem

Vrste prometa za interno izdajo



Ta vrsta prometa je namenjena za dokumente, kateri izdajo promet. Če te vrste prometa nimamo, ustvarimo novo vrsto prometa. To naredimo tako, da odpremo seznam vrste prometa  ter izberemo gumb za dodajanje nove vrste prometa . Odpre se nam okno, za vnos Vrste prometa.




- Vnesemo Šifro in Naziv
- Tukaj je potrebno, da je tip prometa **P – prevzem**. Na dokumentu so količine negativne, ker dokument naredi izdajo z negativnim prevzemom.

- Izbrati je potrebno kljukico Interni prenosi – kontrola predznaka
- In kljukico negativne količine
- Z izbiro »Tipa prejema« lahko določimo kdaj se vrsta prometa uporablja izključno za namene internih prenosov med poslovalnicami. Izbiramo lahko med »Prejemom«, »Interno izdajo« in »Internim prejemom«.

Vrste prometa za interni prevzem

Ta vrsta prometa je namenjena za dokumente, kateri interno prejmejo promet. Če te vrste prometa nimamo, ustvarimo novo vrsto prometa. To naredimo tako, da odpremo seznam vrste prometa  ter izberemo gumb za dodajanje nove vrste prometa . Odpre se nam okno, za vnos Vrste prometa.





- Vnesemo Šifro in Naziv
- Tukaj je potrebno, da je tip prometa P – prevzem
- Izbrati je potrebno kljukico Interni prenosi – kontrola predznaka


Prenos med poslovalnicami

Prenos med poslovalnicami se dela v dveh korakih. Prvi korak se dela na strani poslovalnice, katera bo izdala blago, drugi korak pa se dela na strani poslovalnice, ki bo prejela blago.


V prvem koraku je potrebno narediti dokument v modulu **Trgovina na drobno, Knjiženje** ali **ALT+K** ter **Prejem** ali **ALT+P**.




Izbrati moramo poslovalnico iz katere bomo blago prenašali, izbrati vrsto prometa, ki smo jo izbrali v nastavitvah (v mojem primeru II). Naredimo dokument z blagom za prenos s klikom na gumb . Količine na dokumentu morajo biti negativne.



Drugi korak prenosa pa se vrši na strani poslovalnice, katera bo blago prejela. Tam je potrebno odpreti prejeme v modulu **Trgovina na drobno, Knjiženje** ali **ALT+K** ter **Prejem** ali **ALT+P**.



Najprej moramo izbrati poslovalnico v katero prejemamo, izbrati je treba promet, katerega smo predhodno nastavili za vrsto prometa V prejem (v mojem primeru IP). Na spodnjem delu izberemo gubm **Interni prenosi** ali **ALT+I** in **Prenos med poslovalnicami** ali **ALT+P**.



Odpre se nam okno, kjer vnesemo poslovalnico iz katere prenašamo in številko dokumenta, katerega smo naredili v prvem koraku prenosa. Tukaj si lahko pomagata s tipko F2. Vrsto prejema, način prenosa cen in datuma ne moremo popravljati, ker smo v nastavitvah zaklenili izbor.

SAOP Trgovina na drobno - Podjetje - Trgovina na deb... —

Prenos med poslovalnicami

Izbor SQL serverja in podatkovne baze

SQL Server: WS-L210\SAOP

Baza: saopdemo_db06_tdr

Prenos IZ

Leto: 2014

Poslovalnica: 1 Malprodaja SAOP d.o.o.

Vrsta prometa: II Interna izdaja

Številka prejema: 1

Prenos prodajnih cen

Zadnje prodajne cene

Prodajne cene iz prejema

Prenos V

Leto: 2014

Poslovalnica: GO Malprodaja SAOP Gorica

Vrsta prometa: IP Interni prevzem

Datum: []

Stranka: 0000001 SAOP Računalništvo d.o.o.

Stroškovno mesto: 0000011 MALPRODAJA Gorica

Stroškovni nosilec: []

Referent: []

Analitika: []


✖ Zapri ✔ Potrdi

Marjan 006

Kliknemo še **Potrđi** ali **ALT+P** in ustvari se nam dokument prejema. Tukaj je priporočljivo, da se datum prejema ujema z datumom izdaje, ker je v tem primeru prenos narejen v trenutku in ni treba knjižiti 'blago na poti'.

Nastavitve za interni prenos iz veleprodaje

Za interni prenos iz veleprodaje v maloprodajo je potrebno nastaviti samo drugi del nastavitve. Kako pridemo do teh nastavitvev je prikazano na začetku teh navodil pod naslovom Nastavitve.



V prejem Interni prevzem

Iz veleprodaje

Knjiga odpremnih nalogov Veleprodaja prenos na Maloprod

Zakleni izbor vrste prometa

Stranka SAOP Računalništvo d.o.o.

Zakleni izbor stranke

Nabavne cene

Prodajne cene

Zakleni izbor prenosa cen

Zakleni izbor datuma

V prejem Interni prevzem


Stranka prejema SAOP Računalništvo d.o.o.


V veleprodajo

- V okno Knjiga odpremnih nalogov vpišemo knjigo odpremnih nalogov, kjer bomo delali naloge za prenos iz veleprodaje v poslovalnico. Pri tej knjigi je pomembno to, da nima avtomatske odpreme v FAK. Ker se bo odprema izvršila samo v MSP.
- Kljukica 'Zakleni izbor vrste prometa' pomeni, da med prenosom ne moremo spreminjati knjige odpremnih nalogov.
- V okno Stranka vpišemo stranko od katere odpreme naloge bomo imeli na voljo za prenos. Predlog, da se odpre toliko internih šifer strank, kot je poslovalnic, da z odpremo povemo na katero trgovino pošiljamo blago.
- Kljukica 'Zakleni izbor stranke' pomeni, da med prenosom ne moremo spreminjati stranke
- V okno 'Nabavne cene' izberemo katere nabavne cene se bodo prenesle.
- V okno 'Prodajne cene' izberemo katere prodajne cene se bodo prenesle.
- Kljukica 'Zakleni izbor prenosa cen' pomeni, da med prenosom ne bomo mogli izbirati katere cene se bodo prenašale.
- Kljukica 'Zakleni izbor datuma' pomeni, da med prenosom ne bomo mogli izbrati datuma prenosa.
- V okno V prejem vnesemo vrsto prometa na strani prejemnika. Več o tej vrsti prometa najdete na prejšnjih straneh pod naslovom Vrsta prometa za prejem.


- V okno 'Stranka prejema' vpišemo stranko, katera prejema blago (običajno stranka uporabnik).

Prenos iz veleprodaje


Prenos iz veleprodaje v maloprodajo se dela v dveh korakih. Prvi korak se dela, na strani veleprodaje, kjer naredimo odpremi nalog v knjigo, iz katere bomo lahko prenašali v maloprodajo. Naredimo dokument z blagom za prenos s klikom na gumb . V dokument vnesemo blago, katerega bomo prenašali. Dokument shranimo in s pomočjo gumba **Knjiži** ali **ALT+K** dokument knjizimo v MSP (da postane vrstica modra – ne smemo pa knjizit v FAK).




Drugi korak se dela na strani maloprodaje – poslovodja trgovine k sebi povleče dokument. Odpremo prejeme v modulu **Trgovina na drobno, Knjiženje** ali **ALT+K** ter **Prejem** ali **ALT+P**.



Najprej moramo izbrati poslovalnico v katero prejemamo, izbrati je treba promet, katerega smo predhodno nastavili za vrsto prometa V prejem (v mojem primeru IP). Na spodjem delu izberemo gubm **Interni prenosi** ali **ALT+I** in **Iz veleprodaje** ali **ALT+I**.




Odpre se nam okno za prenos iz veleprodaje.




- V okno 'Knjiga odpremnih nalogov' vpišemo iz katere knjige bomo uvažali. Ta izbor lahko zaklenimo v nastavitvah.
- Vpišemo datum prenosa. Ta izbor lahko zaklenimo v nastavitvah. To pomeni, da se bosta izdaja in prevzem naredila v istem trenutku in ni treba knjižiti 'blago na poti'.
- V okno 'Stranka' vpišemo od katere stranke prenašamo blago. Ta izbor lahko zaklenimo v nastavitvah.
- V okno 'Stranka na prejemu' vpišemo kateri stranki prenašamo blago.
- V oknih 'Izbor NC' in 'Izbor PC' lahko izberemo katere nabavne in prodajne cene se prenašajo. Ta izbor lahko zaklenimo v nastavitvah.

Za nadaljevanje potrdimo z gumbom **Potrdi** ali **ALT+P**.


Odpre se nam okno, kjer nam ponudi dokumente, katere lahko prenašamo.



Izberemo dokumente iz katerih bomo prenašali blago. Tukaj lahko izberemo več dokumentov tako, da na tipkovnici držimo tipko CTRL in dokumente izberemo z miško. Lahko pa izberemo tudi vse dokumente s klikom na spodnji gumb **Izberi vse** ali **ALT+S**. Celoten izbor dokumenotov lahko tudi razveljavimo z klikom na gumb **Razveljavi izbor** ali **ALT+R**. Označene dokumente prenesemo s klikom na gumb **Izberi** ali **ALT+I**. Program nas še vpraša po potrditvi prenosa v TDR. Potrdimo ga z gumbom **Da** ali **ALT+D**.




Programnam pokaže dnevnik prenosa. Katerega zapremo z gumbom **Zapri** ali **ALT+Z**. In prenos je s tem končan.





Nastavitve za interni prenos v veleprodajo


Za interni prenos iz maloprodaje v veleprodajo je potrebno nastaviti samo tretji del nastavitvev. Kako pridemo do teh nastavitvev je prikazano na začetku teh navodil pod naslovom Nastavitve.



- V okno 'Vrsta prometa' moramo izbrati vrsto prometa, s katero naredimo interno izdajo. Več o tej vrsti prometa najdete na prejšnjih straneh pod naslovom Vrsta prometa za interno izdajo.
- V okno 'Stranka' vpišem ime stranke kateri prenašamo blago (običajno sami nase – stranka uporabnik).
- V okno vrsta prometa izberemo vrsto prometa iz MSP, po kateri se bo blago prejelo. Več o tej vrsti prometa v nadaljevanju pod naslovom Vrsta prometa za prejem v MSP

Vrsta prometa za prejem v MSP

Ta vrsta prometa mora biti narejena v modulu MSP in je namenjena za prevzem v MSP iz TDR. Če te vrste prometa nimamo, ustvarimo novo vrsto prometa. To naredimo tako, da odpremo seznam vrste prometa  ter izberemo gumb za dodajanje nove vrste prometa . Odpre se nam okno, za vnos Vrste prometa.





- Vnesemo Šifro in Naziv
- Tukaj je potrebno, da je tip prometa Prejem
- Vnesti je potrebno tudi skladišče v veleprodaji
- Izbrati je potrebno kljukico 'Prenos iz TDR'


Prenos iz maloprodaje v veleprodajo

Prenos iz maloprodaje v veleprodajo se dela v dveh korakih. Prvi korak se dela na strani maloprodaje, v poslovalnici, katera bo izdala blago, drugi korak pa se dela na strani veleprodaje.


V prvem koraku je potrebno narediti dokument v modulu **Trgovina na drobno, Knjiženje** ali **ALT+K** ter **Prejem** ali **ALT+P**.





Izbrati moramo poslovalnico iz katere bomo blago prenašali, izbrati vrsto prometa, ki smo jo izbrali v nastavitvah (v mojem primeru II). Naredimo dokument z blagom za prenos s klikom na gumb . Količine na dokumentu morajo biti negativne, ker gre za izdajo kot prevzem z negativnimi količinami.




Drugi korak delamo na strani veleprodaje kot prevzem blaga – izvaja veleprodajni skladiščnik kot uvoz dokumenta internega prenosa. V modulu **Materialno skladiščno poslovanje**, **Knjiženje** ali **ALT+K** odpremo **Promet** ali **ALT+P**.




Izberemo vrsto prometa, katera je namenjena za prenos iz TDR (v mojem primeru je to IPP). V zgornjem levem kotu kliknemo na gumb  in izberemo **Interni prenos iz maloprodaje**.



Odpre se nam okno za prenos. V prvem delu izberemo iz katere poslovalnice bomo prenašali in kateri dokument. Vrsto prometa program ponudi sam. Tukaj si lahko pomagata s tipko F2 ali z gumbom .

V drugem delu pa lahko dokument prevzema opremite še z nazivom dokumenta, stroškovnim mestom, stroškovnim nosilcem, referentom, delovnim nalogom in analitiko.

Prenos potrdimo s klikom na gumb **Potrdi** ali **ALT+P**.



The screenshot shows a software window titled "SAOP Materialno skladiščno poslovanj...". The main content area is titled "Interni prenos iz maloprodaje". It is divided into two sections: "Prenos iz" and "Prenos v".

Prenos iz

- Leto: 2014
- Poslovalnica: 1 (dropdown menu) - Maloprodaja SAOP d.o.o.
- Vrsta prometa: II (dropdown menu) - Interna izdaja
- Številka dokumenta: 2 (dropdown menu)

Prenos v

- Leto: 2014
- Vrsta prometa: IPP (dropdown menu) - interni prenos prejem iz TDR
- V skladišče: 0000001 (dropdown menu) - Skladišče veleprodaja
- Datum: 11.09.2014 (dropdown menu)
- Dokument: (empty text field)
- Dobavitelj: 0000001 (dropdown menu) - SAOP Računalništvo d.o.o.
- Stroškovno mesto: (empty dropdown menu)
- Stroškovni nosilec: (empty dropdown menu)
- Referent: (empty dropdown menu)
- Delovni nalog: (empty text field)
- Analitika: (empty dropdown menu)

At the bottom right, there are two buttons: "Opusti" (with a red X icon) and "Potrdi" (with a green checkmark icon). At the bottom left, the name "Marjan" and the number "006" are visible.

Nato nam program ponudi še tiskanje. V prometu se nam kreira nov dokument in ima status 'Knjižen'. Popravljanje tega dokumenta ni več mogoče.

*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2018.10.000, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: <http://help.icenter.si/sl/zgodovina-razlic> in <http://podpora.saop.si/> .

Šempeter pri Gorici, 29. 09. 2014

Marjan Obreza – SAOP d.o.o.